東京書籍　新しい技術・家庭　技術分野

Web ページ作成ソフトウェア操作マニュアル

【応用編】Web ページを作成しよう

2021.11.26　更新

目次

【応用編】Web ページを作成しよう

ベースを作成する 03

パーツを追加する（HTML タグ） 06

パーツを追加する（画像の切り替え：スライダー、フェードイン・フェードアウト） 09

パーツを追加する（画像のポップアップ表示） 13

パーツを追加する（テキストリンク） 15

ページを管理する 18

パーツを追加する（マップの追加） 20

パーツを追加する（文字サイズの追加） 21

補足説明や注意事項

● ソフトウェアのインストールについて

ソフトウェアのインストールは不要です。インターネットのブラウザから https://prg.tsho.jp にアクセスすると、そのままソフトウェアを使用できます。

● 動作するブラウザについて

このソフトウェアが動作するブラウザは、Internet Explorer 11、Microsoft Edge（最新版）、Google Chrome（最新版）になります。

● 動作する OS について

このソフトウェアが動作する OS は、Windows 10、Chrome OS になります。

ベースを作成する

1 STEP カラムを選択する

① Web ページにテキストや写真などを入れるために、左側にある「ベースを作成」をクリックします。カラムを選択できるナビゲーションが開きます。

② テキストなどを配置する場所を設定します。
カラムを選択から、「1 カラム」をクリックします。
※クリックせずにドラッグしても反映されません。

1 カラムはページ全体に 1 行入れる、2 カラムは 2 行入れる、というように入れたい行数やレイアウトなどをページに合わせて選択します。

ベースを作成する

2 STEP カラムを挿入する



① クリックすると右側に「カラム」のアイコンが表示されます。表示されたアイコンをクリックし、そのまま黄色く表示された場所に移動させます。

② 黄色から赤色になったらクリックを離すと、「カラム」が挿入されます。

ベースを作成する

3 STEP カラムの設定（背景色・フロート）、カラムの削除

②背景色の選択



① グレーの部分が表示され、「カラム」を作成できました。この部分をダブルクリックすると、パーツの追加ができます（p.06 の①へ進む）。

② 「歯車」のアイコンで、カラムの設定ができます。
◆背景 → カラムの背景の色の設定ができます。右にある□ボタンをクリックして、カラムの背景の色を選択できます。
◆フロート → カラム内を「左よせ・中央よせ・右よせ」する設定ができます。

③ 背景、フロートの設定ができたら、「設定する」を押します。

④ カラムを作成する場所を間違えた場合は、「ごみ箱」のアイコンをクリックし「削除する」を押すと、カラムの削除ができます。

パーツを追加する（HTML タグ）

1 STEP HTML タグを選択する



① 作成したカラムをダブルクリックすると編集画面が開き、見出しや本文、箇条書き、表などの HTML タグのパーツを選ぶことができます。
例としてここでは「小見出し <h3>」のタグを選択します。選択すると上に小見出しのテキストが表示されます。

② テキストエリアをクリックして文字の編集ができます。
※表はソフトウェアの機能上、４行 ×3 列のものしか選択できません。

パーツを追加する（HTML タグ）

2 STEP　デザイン (css) を編集する



①「デザイン (CSS) 編集」を選ぶと、文字の色や大きさ、太さなどを選ぶことができます。

パーツを追加する（HTML タグ）

3 STEP 設定を保存し、見え方を確認する

① テキスト入力や編集後、「設定を保存する」をクリックします。新規に入力されたテキストなどを確認することができます。

パーツを追加する（画像の切り替え：スライダー、フェードイン・フェードアウト）

1 STEP 画像をアップロードする

① 画像の切り替えを挿入したい場所にカラムを挿入後、左側にある「パーツの追加」をクリックします。
開いたナビケーションの「動きを選択」から「画像の切り替え（スライダー）」を選択します。

②「画像の切り替え」のアイコンをカラムに挿入後、「アップロード」ボタンをクリックし、画像をアップロードします。

③「参照」ボタンをクリックします。
自分のパソコンより画像を選択し、「アップロードする」をクリックします。

※サイズ：縦 270px× 横 720px　容量：1MB 以内
※最大 5 枚まで
※写真の表示されるサイズが決まっているため、写真によっては一部分のみの表示になることがあります。
※アップロードできる画像は JPEG 形式のみとなります。

パーツを追加する（画像の切り替え：スライダー、フェードイン・フェードアウト）

2 STEP 画像の切り替えの設定をする

① プログラミングで画像の切り替えを設定します。

※設定した後「設定を保存する」をクリックして設定完了します。

② 動きを確認したい場合は、「ページの確認（プレビュー）」で確認します。

パーツを追加する（画像の切り替え：スライダー、フェードイン・フェードアウト）

3 STEP JavaScript を直接編集する



①「JavaScript（ソース）編集」のタブをクリックします。

②「JavaScript を編集する」をクリックすることで、直接編集することもできます。
編集したら「JavaScript を設定する」をクリックします。

※正しくコード入力等がされていない場合は、正しい動きが設定できないことがあります。

パーツを追加する（画像の切り替え：スライダー、フェードイン・フェードアウト）

4 STEP 設定を保存する

① 「設定を保存する」をクリックして設定完了します。

挿入した動きから編集するとき

挿入した動きをダブルクリックして編集することもできます。

パーツを追加する（画像のポップアップ表示）

1 STEP 画像をアップロードする

① 画像のポップアップ表示を挿入したい場所にカラムを挿入後、左側にある「パーツの追加」をクリックします。
開いたナビケーションの「動きを選択」から「ポップアップ表示」を選択します。

②「ポップアップ表示」のアイコン挿入後、「アップロード」ボタンをクリックし、画像をアップロードします。

③「参照」ボタンをクリックします。
自分のパソコンより画像を選択し、「アップロードする」をクリックします。

※サイズ：縦 507px× 横 880px　容量：1MB 以内
※最大 1 枚まで
※アップロードできる画像は JPEG 形式のみとなります。

パーツを追加する（画像のポップアップ表示）

2 STEP 動きの設定をする



① プログラミングでポップアップ表示の方法を設定します。

※設定した後「設定を保存する」をクリックして設定完了します。

② 動きを確認したい場合は、「ページの確認（プレビュー）」で確認します。

挿入した動きから編集するとき

挿入した動きをダブルクリックして編集することもできます。

パーツを追加する（テキストリンク）

1 STEP ボタンを作成する

① テキストリンクを挿入したい場所にカラムを挿入後、左側にある「パーツの追加」をクリックします。
開いたナビケーションの「タグを選択」から「テキストリンク」を選択します。

② ［　　］内でテキストを変更したり、デザイン（css）編集で文字の色や大きさ、太さなどを変更できます。

パーツを追加する（テキストリンク）

2 STEP リンクを編集し、リンク先を設定する

① 「リンクの編集」ボタンをクリックします。

② 「リンク先を設定する」場合は、「リンク先を設定する」にチェックを入れてから ┊┊ 枠内にリンク先の URL を入力してください。

※自分で新規に作成したページとリンクをさせる場合は、p.18 の②で設定したファイル名を入力してください。
※自分で新規に作成したページへのリンクは、プレビュー上では確認ができません。
完成したファイルでは作成したページへのリンクはできているので、データを保存・解凍後、リンクの確認をしてください。
（外部 URL へのリンクについては、プレビュー上で確認することができます。）

③ 別のウィンドウで開きたい場合は、「別ファイルで開く」にチェックを入れてください。

④ 「設定する」をクリックして設定完了します。

パーツを追加する（テキストリンク）

3 STEP リンクボタンから画像をポップアップ表示する

①「ポップアップで表示する」場合は、「ポップアップで表示する」にチェックを入れてから「参照」ボタンをクリックします。
自分のパソコンより画像を選択しアップロードします。

※サイズ：縦 507px× 横 880px　容量：1MB 以内
※最大 1 枚まで
※アップロードできる画像は JPEG 形式のみとなります。

②「設定する」をクリックして設定完了します。

ページを管理する

1 STEP 新規ページの追加

① 左側にある「ページ管理」をクリックし、開いたナビケーションより「新規ページ追加」をクリックします。

② ページタイトルとファイル名（英数字）を入力して「保存する」ボタンをクリックします。

※作成したページのⒶの部分をダブルクリックすると、設定したページタイトルとファイルの URL が表示されます（②と同じ画面）。

ページを管理する

2 STEP ページを削除する

① ページの削除は、ページタイトル横の「ゴミ箱」をクリックします。

②「削除する」ボタンをクリックすると、選択したページが削除されます。

パーツを追加する（マップの追加）

① マップを挿入したい場所にカラムを挿入後、左側にある「パーツの追加」をクリックします。
開いたナビケーションの「ウィジェットを選択」から「マップ」を選択します。

② 「マップ」のアイコン挿入後、表示したい場所の緯度と経度を入力します。

※緯度、経度は別途 Web ページや Google マップなどで調べてください。
（例：緯度 35.680936 ／緯度 139.766956 など）

③ 「設定する」をクリックして設定完了します。

パーツを追加する（文字サイズの追加）

①「文字サイズ」のアイコンを挿入したい場所にカラムを挿入後、左側にある「パーツの追加」をクリックします。
開いたナビケーションの「ウィジェットを選択」から「文字サイズ」を選択します。

②「文字サイズ」のアイコン挿入後、それぞれの文字サイズの % を入力します。
（例：大サイズ 120% ／中サイズ 100% ／小サイズ 小 80%）

③「設定する」をクリックして設定完了します。